

Informationen zur Aktualisierung der Software

**“Digital Camera Utility 5 Software”** für Windows

---

**Bitte lesen Sie sich diese Anleitung zur Aktualisierung  
der Software sorgfältig durch.  
Den Verweis auf die Aktualisierungsdatei finden Sie am Ende der  
Lizenz Vereinbarung.**

Hiermit informieren wir über eine Aktualisierung des Programms Camera Utility 5. Für eine einwandfreie Aktualisierung ist es notwendig, dass das Programm bereits von der mitgelieferten CD installiert wurde.

\*Diese Aktualisierung ist nicht kompatibel mit den Programmen Digital Camera Utility 4 / PENTAX PHOTO Browser 3 und PENTAX PHOTO Laboratory

## Neuerungen durch Digital Camera Utility 5 (Version 5.8.3) Windows Updater

Folgende Korrekturen werden in der neuen Version vorgenommen:

- Im Modus [Cross Processing] wird die Parameter Einstellung jetzt korrekt angezeigt.
- RAW Dateien, bei denen die Objektivfehlerkorrektur ausgeschaltet wurde, werden jetzt korrekt angezeigt.

**Diese Software Aktualisierung schließt alle vorigen Versionen ein**

## Neuerungen durch Digital Camera Utility 5 (Version 5.8.2) Windows Updater

Folgende Neuerungen und Änderungen werden in der neuen Version vorgenommen:

- In der Aufnahmeinformation wird jetzt Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung angezeigt.
- Das neue Objektiv: HD PENTAX-FA 35mm F2 wird jetzt durch die Software unterstützt.

Folgende Korrekturen zur vorherigen Version wurden vorgenommen:

- Beim Festlegen und Ändern der Feinschärfe im Labormodus sind Informationen zur Einstellung der Feinschärfe jetzt in der Datei enthalten.
- Wenn Sie bei der synchronen Anzeige mehrerer Bilder auf ein Bild doppelklicken und es mit der werden die Anzeigepositionen der anderen Bilder synchronisiert.
- Das Kontrollkästchen für die Initialisierung der Bildrichtung im Dialogfeld zur Änderung der Bildgröße ist nur bei Aktivierung aktiviert.
- Darstellung der Bildtexte in speziellen Dialogfeldern, wenn der zu lang ist.
- Farbmuster- und RGB-Wertanzeige des Bildinformationsfensters, zeigen jetzt die korrekten Daten im Labormodus an.
- Korrekte Anzeige der Aufnahmeinformationen bei Schwarzweißaufnahmen in der Bilddatei
- Anzeige der Einstellung zur Feinschärfe jetzt auch bei Informationen zu Bilddateien, die mit älteren Kameras (K-20, Km, usw.) aufgenommen wurden.

## Neuerungen durch Digital Camera Utility 5 (Version 5.8.1) Windows Updater

- Kompatibilität mit den RAW Daten (PEF) der PENTAX K-1 Mark II (Nicht kompatibel mit der RAW Datenentwicklung die mit dem Pixel Shift Resolution System II vorgenommen wurde.)
- Übernahme des Monitor-Farbmanagement für die Mehrbildanzeige
- Wenn im Browser-Modus Bilder per Drag and Drop in den Labormodus gezogen werden, wird weiterhin der ursprüngliche Speicherort verwendet
- Verbesserte Zugriffszeiten im Browser-Modus. Dadurch schnellere Anzeige von Vorschaubildern, auch bei größerer Dateimenge
- Das neue Objektiv: HD PENTAX-D FA \* 50mmF1,4 SDM AW wird jetzt durch die Software unterstützt
- Die Registerkarte [Bild speichern] wurde zu dem Optionsfenster hinzugefügt, welches mit der [Optionstaste] im Speicherdialog angezeigt wird.
- Wenn in der Browseransicht der RAW-Datei Daten geändert wurden, werden diese jetzt direkt nach einem erneuten Laden angezeigt
- Änderungen der Bearbeitungsfelder können jetzt nach Neustart wieder rückgängig gemacht werden
- Veränderte Ansichtsoption der Aufgaben- und Titelleiste
- Bei Zugriff auf einen Ordner mit großer Anzahl von Dateien, erscheint jetzt nicht mehr die Meldung [No response]  
Korrektur der Bilderanzeige nach RAW Bearbeitung im Laboratory-Modus und der Rückkehr in den Browser-Modus
- Korrektur der Datenspeicherung von JPEG-Bildern aus RAW-Dateien
- Korrektur von Funktionen bei deaktivierten rechten und linken Maustasten
- Korrektur des Abbruchs bei mehr als 51 Elementen in der Bearbeitungsleiste

## Neuerungen durch Digital Camera Utility 5 (Version 5.7.2) Windows Updater

- Korrektur der Dateihandhabung wenn RAW Daten mit Digital Camera Utility 5 verwendet werden
- Korrektur Funktion des Reglers für Belichtung im Entwicklungsmodus
- Korrektur bei Falschdarstellung von Hochformatdateien
- Korrektur der Displaydarstellung bei Darstellung im Vollbild

## Neuerungen durch Digital Camera Utility 5 (Version 5.7.1) Windows Updater

- Die Camera Utility 5 ist kompatibel mit der PENTAX KP
- Neue Option zur Eingabe von Zeichen in das Bild
- Änderungen der Bildgröße in der Verarbeitung mehrerer Bilder

### Korrekturen zur Vorgängerversion:

- Vereinfachte Verarbeitungseinstellung, um die Vorschauansicht im Labormodus zu reduzieren
- Verbesserung beim Programm Start des Labormodus
- Kein Programmstart mehr beim Löschen der Registrierung
- Anzeige der Blitzkorrektur
- Bildverarbeitung im 1:1 Crop Modus
- Hellere Bildwiedergabe wenn in der RAW-Datei die Schattenkorrektur verwendet wurde
- Anlegen eines Unterordners bei Problemen beim Kopieren und dem Zielordner
- Änderung der Dateibezeichnung bei falschen Dateinamen
- Inaktivität bei der Übertragung mehrerer Dateien
- Fensterdarstellung während der Texteingabe
- Fokusrahmenanzeige im Dialogfeld beim Speichern
- Anzeige des Vorschaubildes beim Übergang in den Labormodus
- Neugestaltung der JPEG-Datei für Bilder aus der PENTAX Q-Serie
- Berücksichtigung von Änderungen wenn die Option Umkehrfilm gewählt wurde
- Schwarzer, vertikaler Balken wenn die Option Umkehrfilm gewählt wurde
- Bildrauschen bei Neugestaltung einer Datei wenn die Option Schwarzweiß in der PENTAX K-3 gewählt wurde
- Anpassen der Fenstergröße wenn eine Datei mit einer früheren Camera Utility Version bearbeitet wurde

## Neuerungen durch Digital Camera Utility 5 (Version 5.6.2) Windows Updater

- Korrektur von Fehlern in der RAW Entwicklung (bei Pentax K-7 und älter), die in der Version 5.6.1 aufgetreten sind
- Korrektur von Fehlfunktionen bei der Zuschneidung im Labor Modus

## Neuerungen durch Digital Camera Utility 5 (Version 5.6.1) Windows Updater

- Kompatibilität zu PENTAX K-70
- Das neue Objektiv:  
HD PENTAX-DA 55-300mm F4.5-6.3 ED PLM WR RE  
wird jetzt durch die Software unterstützt
- Korrektur des Programmabbruchs wenn Aufnahmen der Funktion Pixel Shift Resolution zu DNG Dateien berechnet werden.
- Korrektur von Fehlfunktionen, die unter bestimmten Bedingungen zu Leistungseinbußen der Geschwindigkeit führen.
- Verbesserung der generellen Leistungsparameter

#### Neuerungen durch Digital Camera Utility 5 (Version 5.5.1) Windows Updater

- Neue Objektive werden jetzt durch die Software unterstützt:  
HD PENTAX-DA 15-30 mm F/2,8ED SDM WR  
HD PENTAX-DA 28-105 mm F/3,5~5,6 ED DC WR
- Neu Bildcharakteristik „Kontrastarm“ in Custom Image
- Option für Bewegungskorrektur bei der RAW Entwicklung bei Verwendung der Korrektur der Druckausgabe [Photo Print] bei nachbearbeiteten Bildern
- Korrektur von Falschfarben bei Nachbearbeitung von JPEG Bildern
- Korrektur von verzerrten Bildpunkten bei RAW Entwicklung bei Pixel Shift Resolution

#### Neuerungen durch Digital Camera Utility 5 (Version 5.4.2) Windows Updater

- Hinzugefügt: Neue Objektivkorrekturfunktionen für Beugungsunschärfe und Chromatische Aberration.
- Hinzugefügt: ON / OFF-Einstellung für RAW-Entwicklung RRS (Real Resolution System).
- Hinzugefügt: Ansichtsoption [Neueste Dateien] im Listenmenü des Entwicklungs Modus.
- Hinzugefügt: Listenansicht [HD PENTAX-D FA645 35mm F3.5 AL [IF]].
- Hinzugefügt: Tonwertkurven Inversion Reset-Taste. (Für einfachere Verwendung bei Negativ-Positiv-Umkehr, Film Duplikator, etc.)
- Verbesserung: Farbmanagement von Adobe RGB
- Korrigiert: Falschanzeige der Highlightkorrektur bei der K-5II
- Korrigiert: Merken des Speicherortes im Chronikverlauf
- Korrigiert: Dateibezeichnung nach Größenänderung einer RAW-Datei
- Korrigiert: Anzeige des nicht druckbaren Bereichs in der Druckereinrichtung
- Korrigiert: Korrespondenz von Image Transmitter bei Bildübertragung
- Korrigiert: Anzeige des Speicherortes bei der Optionseinstellung für Datenimport.
- Korrigiert: Probleme bei der RAW Entwicklung bei der K-01
- Erkennung von Aufnahmeparametern in Windows und Macintosh
- Kompatibilität mit Windows 10

#### Neuerungen durch Digital Camera Utility 5 (Version 5.4.1) Windows Updater

- Korrektur in der RAW Entwicklung bei der Graupunktdefinition
- Korrektur in der Bearbeitung zur Bildgröße
- Einstellung für Seiteneinrichtung werden gespeichert
- Anzeige der Blendenwerte wird auch bei Fremdobjektiven angezeigt
- Korrektur des WB Feinabgleichs bei Bildern der Q-Serie Kameras
- Verbesserung bei der Vergrößerung von Thumbnails

#### Neuerungen durch Digital Camera Utility 5 (Version 5.3.1) Windows Updater

- Integration der K-S2
- Neue Objektive werden jetzt durch die Software unterstützt:  
HD PENTAX-DA 16-85 mm F/3,5~5,6ED DC WR  
HD PENTAX-DA 18-50 mm F/4~5,6 DC WR RE  
smc PENTAX-DA L18-50 mm F/4~5,6 DC WR RE  
HD PENTAX-D FA★ 70-200 mm F/2,8ED DC AW  
HD PENTAX-D FA 150-450 mm F/4,5~5,6ED DC AW]
- Bearbeitungshistorie wird angezeigt
- Werte für Betriebsarten (Einzelbild, Intervall, usw.) werden angezeigt
- Wert für die Korrektur der Randlichtabschattung wird angezeigt
- Kompatibilität zu „Image Transmitter 2“ Software (Bilder werden automatisch übertragen und in Digital Camera Utility angezeigt)
- Bei Vergrößerung auf 100% wird das Bildzentrum angezeigt

#### Neuerungen durch Digital Camera Utility 5 (Version 5.2.1) Windows Updater

- Integration der 645Z, K-S1 und Q-S1
- Neue Objektive werden jetzt durch die Software unterstützt:  
HD PENTAX-DA 20-40 mm F2,8~4 ED Limited DC WR  
HD PENTAX-D FA 645 28-45 mm F4,5 ED AW SR
- „Easy Image“ ist nicht kompatibel mit Ordern in Windows Vista
- Für [Color Fine Adjustment] wird bei der Farbeinstellung die jeweils letzte Einstellung weiterverwendet
- Mit Aufruf der Initialisierungsfunktion wird nicht automatisch auch die „Scroll Bar“ und „Spin Edit“ initialisiert
- Bei der gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Adobe RGB Bilder werden diese automatisch in sRGB umgewandelt

## Aktualisierung der Software “Digital Camera Utility 5 Software” für Windows

Name	Digital Camera Utility 5 (Version 5.8.3) Windows Updater
Dateiname	DCU5Updater_583.zip (84,826 MB)
System- voraussetzung	Betriebssystem: Windows 10 (FCU/CU) (32bit / 64bit) / Windows 8.1 (32bit / 64bit) / Windows 8 (32bit / 64bit) / Windows 7 (32bit / 64bit)  CPU : Intel Core 2 Duo oder höher  Speicher: 2GB oder mehr  Freier Festplattenspeicher mindestens 100 MB  Monitor: 1.280 x 1.024 oder größer
Notwendige installierte Software	Digital Camera Utility 5 Software Version: 5.0.0, 5.1.0, 5.2.0, 5.2.1, 5.3.0, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.0, 5.5.1, 5.6.0, 5.6.1, 5.6.2, 5.7.0, 5.7.1, 5.7.2, 5.8.0, 5.8.1, 5.8.2 (von S-SW140, S-SW150, S-SW151, S-SW156, S-SW160, S-SW162, S-SW167, S-SW168, CD-Rom für GR11, S-SW171)
Datum der Veröffentlichung	18.04.2019
Copyright	RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

### Achtung

- Diese Software darf nur für PENTAX Kameras verwendet werden.
- Diese Software unterliegt einer Lizenz Vereinbarung. Bitte lesen Sie diese Vereinbarung, bevor Sie die Software herunterladen.
- Der Nutzer muss vor der Installation der Software dieser Vereinbarung mit RICOH IMAGING COMPANY, LTD (in der Folge als RICOH bezeichnet) zustimmen.
- Mit dem Download akzeptieren Sie die Lizenz Vereinbarung.

## 1. Definition der Bestimmung

- Lizenzierte Software - bezeichnet ein Programm welches der User von der RICOH Website oder einer anderen von RICOH bevollmächtigten Website herunterladen kann.
- Gebrauch - bedeutet das Herunterladen und Abholen der lizenzierten Software durch einen Nutzer von der RICOH Website oder einer anderen von RICOH bevollmächtigten Website
- Ausgewiesenes/Vorgesehenes Gerät: - ist das Gerät bzw. Computersystem, welches dem Nutzer ermöglicht die lizenzierte Software zu nutzen.
- Reproduktion - bedeutet das reproduzieren/kopieren der lizenzierten Software auf einem Speichermedium im gleichen Format wie der Nutzer sie heruntergeladen hat oder einem anderen Format.
- Modifikation - bedeutet der lizenzierten Software Änderungen, zusätzliche Funktionen oder eine separate Software zu produzieren, die die lizenzierte Software komplett oder nur teilweise benutzt.

## 2. Bewilligung einer Lizenz

RICOH bewilligt dem Nutzer eine nicht-exklusive Lizenz unter der Bedingung, dass der Nutzer die lizenzierte Software nur im Einverständnis und gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendet. Der Nutzer darf die lizenzierte Software nur auf dem bestimmten/ausgewiesenen Gerät verwenden.

## 3. Reproduktion der lizenzierten Software

Der Nutzer darf die lizenzierte Software nicht für andere Zwecke als für das Aktualisieren und Speichern der Software auf dem vorgesehenen/bestimmten Gerät kopieren/reproduzieren.

## 4. Änderungen der lizenzierten Software

Der Nutzer darf die lizenzierte Software nicht verändern/modifizieren oder nachbauen/nachprogrammieren.

## 5. Eigentums- und Urheberrecht

Das Urheberrecht sowie andere Eigentumsrechte für die lizenzierte Software und für Kopien/Vervielfältigung der lizenzierten Software gehören ausschließlich und ohne Angabe von Gründen RICOH. Der Nutzer darf die Urheberrecht Aufzeichnungen nicht von der lizenzierten Software oder Kopien der Software entfernen.

## 6. Bewilligung einer Unterlizenz

Der Nutzer darf den Besitz der lizenzierten Software oder Kopien der Software nicht an dritte übertragen und der Nutzer darf die Lizenz oder Bewilligung einer Unterlizenz nicht an Dritte übertragen.

## 7. Abkommens-/Einwilligungszeitraum/-frist

Diese Software Lizenz Einwilligung/Abkommen ist gültig ab dem Tag an dem der Nutzer die lizenzierte Software verwendet bis zu dem Tag an dem der Nutzer aufhört die Software zu verwenden. Sollte der Nutzer jedoch gegen die Lizenzbedingungen verstoßen haben, behält sich RICOH das Recht vor dem Nutzer die Lizenz zur Nutzung der Software sofort zu entziehen und die Lizenzvereinbarung per sofort zu annullieren



#### 8. **Aufhebungsverpflichtung**

Nach Beendigung des Lizenzvertrages muss der Nutzer auf eigene Verantwortung die lizenzierte Software sowie Kopien und Änderungen der Software und allen relevanten Unterlagen/Updates vernichten und entsorgen, so dass sie nicht mehr von Dritten verwendet / missbraucht werden können.

#### 9. **Garantie der lizenzierten Software**

RICOH garantiert nicht (übernimmt keine Verantwortung dafür), dass die lizenzierte Software den gewünschten Anforderungen (Gebrauch/Zweck) des Nutzers erfüllen oder dass die lizenzierte Software fehlerfrei ist noch wird RICOH sonstige für die Software relevante Garantien übernehmen.

#### 10. **Verantwortung/Haftung durch RICOH**

RICOH übernimmt unter keinen Umständen die Haftung – weder für direkten oder indirekten Schaden durch übergreifende Auswirkungen/Schäden durch den Gebrauch der lizenzierten Software an Daten, Programmen oder anderen immateriellen Vermögenswerten, noch für den Verlust von Gebrauchsnutzen oder Vermögensverlusten.

Digital Camera Utility updater für Windows

[LIZENZBEDINGUNGEN AKZEPTIEREN  
UND SOFTWARE HERUNTERLADEN](#)

## Aktualisierung der Software

1. Laden Sie die Datei herunter und speichern diese auf einem entsprechenden Ordner auf der Festplatte.
2. Doppelklick auf die herunter geladene Datei [DCU5Updater\_583 (Win).zip]. Der Ordner [Win] erscheint.
3. Die Dateien [DCU5Updater32\_582.exe] und [DCU5Updater64\_583.exe] werden im Ordner gespeichert.
4. Wählen Sie Ihrem Betriebssystem entsprechend die Datei aus (32bit oder 64bit), und speichern diese auf dem Desktop.
5. Durch Doppelklicken startet der Installationsassistent die Installation, folgen Sie den Anweisungen auf dem Monitor.
6. Nach der Installation, und der Meldung, dass die Aktualisierung abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Finish]